


ETAPE 1 : LE CORPS DE LA CHEMISE

Première partie : La double patte de boutonnage :

On commence donc par le devant droit. Positionnez l'envers du devant droit de la chemise face à vous, repliez la partie gauche le long de la ligne la plus éloignée du bord. Repassez :



On obtient :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Coudre le long du repère numéro 2 à 2cm du bord. Pour vous aider, vous pouvez tracer une ligne à la craie :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Coudre le long de cette ligne. Repassez sur l'extérieur le surplus de tissu. On obtient ça sur l'endroit :



Pas-à-pas – Méliot – Deer & Doe



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Après avoir découpé une bande de deux centimètres en largeur de thermocollant (pour une longueur égale à la hauteur de votre devant), positionnez le envers face à vous, puis positionnez votre bande de thermocollant sur la zone qui recevra vos boutonnieres (entre les repères 2 et 3 de pliage) :



Thermocollez avec le fer à repasser :



Reliez ensuite une première fois le long du repère numéro 1 :



Puis une deuxième fois le long du repère numéro 2 de façon à former la patte de boutonnage :



Repassez bien le tout. On obtient donc une double patte de boutonnage :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Surpiquez cette deuxième patte de boutonnage. Pour cela et afin de ne pas avoir de deuxième ligne de surpique sur l'endroit, surpiquez votre deuxième patte de boutonnage sans piquer la première simplement en ouvrant sur l'endroit les deux pattes. Sur l'envers on obtient :



Et sur l'endroit :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Surpiquez le long de la deuxième patte de boutonnage sans toucher à la première et repassez. Fermée on obtient une seule surpiqûre :



Et ouvert on obtient deux surpiques :

